

ANCRAGE

10.7. Un moufflage MM

Il existe une multitude de moufflages.
Ci dessous un exemple simple et efficace, ne faisant pas appel à une corde de rajout, à une grande mémoire ou à une grande quantité de matériel.
Il nécessite au minimum quatre mousquetons (5 dans ce cas précis), deux autobloquants et un grand anneau.

Facile à mettre en œuvre (mariner simple au départ), on considère le brin de traction comme un brin de charge et on répète le premier schéma (d'où MM, Moufflage sur Moufflage)

A titre d'exemple, les auto bloquants ont été choisis diversifiés, mécaniques ou non, multidirectionnels ou non, débrayables ou non.

La traction est « positive » c'est à dire dans la direction de l'amarrage.
Bien entendu, si vous possédez une ou plusieurs poulies, la diminution des frottements rendront le système plus efficace encore.


Dans ce cas, il faut « avaler » 16 cm de corde de traction pour faire monter la charge de 1 cm

A noter :

Un anti-retour débrayable serait plus « confortable ». Ce système nécessite une installation sur « corde molle ».

Toute démultiplication supplémentaire ferait perdre de l'efficacité (à cause de l'ajout de frottements)

Le premier frottement à limiter/supprimer est celui de la lèvre de la crevasse, le second celui de l'anti-retour.



moufflage MM
